

GrdDrvGetVersion

Функция **GrdDrvGetVersion** получает номера версии и билда установленного в системе драйвера Guardant.
Функция устарела. Вместо нее рекомендуется использовать [GrdDrvGetVersionEx](#).

C

```
UINT GRDDRV_API GrdDrvGetVersion(
    DWORD* pdwVersion,
    DWORD* pdwBuild,
    VOID* Reserved
);
```

<i>pdwVersion</i>	указатель на переменную, в которую возвращается номер версии установленного в системе драйвера
<i>pdwBuild</i>	указатель на переменную, в которую возвращается номер билда установленного в системе драйвера
<i>Reserved</i>	зарезервировано. Параметр должен быть равен NULL

Возможные ошибки

NO_ERROR	удачное завершение
	Код ошибки Windows

Функция устарела. Вместо нее рекомендуется использовать [GrdDrvGetVersionEx](#).

Функция **GrdDrvGetVersion** проверяет наличие в системе установленного драйвера Guardant и в случае его обнаружения возвращает номера версии и билда установленного в системе драйвера Guardant в переменные, на которые указывают параметры *pdwVersion* и *pdwBuild* соответственно.

Номер версии кодируются следующим образом:

0x000000531 - из двойного слова используется младшее. Старший байт - значение версии до точки, младший байт - значение версии после точки (в шестнадцатеричном виде, т. е. указанное значение соответствует версии 5.31 драйвера).

Номер билда имеет сквозную нумерацию:

0x0000004e - соответствует номеру 78 билда.

Если драйвера нет, функция вернет стандартную ошибку Windows: **ERROR_FILE_NOT_FOUND**. Если драйвер старый, версия вернется в том же формате, значение *pdwBuild* будет нулевым.