

Настройка

Чтобы применились все настройки, сделанные в файлах *.properties, может потребоваться перезапуск служб: «Guardant Station Service», «Guardant Activation Service», «Guardant Control Center» или **перезагрузка компьютера**.

Что настроить, чтобы записывать лицензии на аппаратные ключи

Записать лицензию в электронный ключ Guardant можно с любого компьютера, на котором есть доступ в интернет или настроен отдельный канал связи с вашим сервером Guardant Station или даже локально на нём же.

Чтобы записать лицензию в аппаратный ключ в системе каждого компьютера, на котором будет выполняться эта операция, нужно установить:

- [Драйвер Guardant](#) (версия не ниже 7.0.215 | для Windows 7 требуется установка [KB3033929](#))
- [Guardant Control Center](#)

После установки Guardant Control Center **нужно** в разделе «Настройки» ► «Общие» указать адрес или имя компьютера, на котором развернут сервис активации Guardant Station, **например**: <https://localhost:9000>

Что настроить, чтобы создавать пользователей

Администратор системы может создавать новых пользователей сразу после установки и запуска Guardant Station.

Для отправки писем новым пользователям нужно настроить параметры SMTP в конфигурационном файле **grdstation_service.properties**.

Конфигурационные файлы

В конфигурационных файлах **grdstation_service.properties** и **grdactivation_service.properties** строки вида "openSSL.server. ..." используются для подключения и настройки собственного сертификата шифрования трафика через протокол HTTPS

Параметр	Описание
Общие	
SQL.server.driver	Версия драйвера ODBC: <ul style="list-style-type: none">• ODBC Driver 13 for SQL Server• ODBC Driver 17 for SQL Server
server.port	Сетевой порт, используемый сервисом. Для «grdstation» и «grdactivation» используются разные порты
server.url	Информационное поле. Указывается в письме с запросом подтверждения e-mail нового пользователя
logger.server.pathprefix	Указывается директория до каталога, в котором хранятся логи сервиса. Принимаются как абсолютные, так и относительные пути
logger.server.level	Задаёт уровень логирования: <ol style="list-style-type: none">1. Трассировочные сообщения2. Отладочные сообщения3. Информационные сообщения4. Высокоприоритетные уведомления5. Предупреждение. Операция завершилась с неожиданным результатом6. Ошибка. Операция не завершилась успешно, но на работу приложения в целом это не повлияло7. Критическая ошибка. Приложение не может нормально продолжать работу8. Фатальная ошибка. Приложение внезапно завершило работу
SQL.server.address	Имя (адрес) экземпляра SQL сервера
SQL.server.dataBase	Имя базы данных
SQL.server.uid	Имя пользователя. Задаётся для авторизации. Не заполняется в режиме «Доверенная (Аутентификация Windows)»
SQL.server.pwd	Пароль. Задаётся для авторизации. Не заполняется в режиме «Доверенная (Аутентификация Windows)»
grdstation_service.properties	

SMTP.server.host	Адрес сервера
SMTP.server.port	Сетевой порт для сервера
SMTP.server.login	Имя пользователя для авторизации
SMTP.server.pwd	Пароль для авторизации
SMTP.server.sender	е-mail, используемый для отправки писем
server.wwwroot	Имя каталога с файлами веб-интерфейса Guardant Station
grdactivation_service.properties	
server.mail	Информационное поле
grdcontrol.properties	
*remote.frontend.host	IP или имя компьютера, на котором установлен Guardant Station Service
*remote.frontend.port	Сетевой порт для работы с Guardant Station Service (см. параметр «server.port» в файле «grdstation_service.properties»)
*remote.getlicense.host	IP или имя компьютера, на котором установлен Guardant Activation Service
*remote.getlicense.port	Сетевой порт для работы с Guardant Activation Service (см. параметр «server.port» в файле «grdactivation_service.properties»)
server.wwwroot	Имя каталога с файлами веб-интерфейса Guardant Control Center