

Создание элемента памяти

Чтобы создать элемент памяти:

1. Выберите пункт меню **Память** и нажмите **Добавить элемент**.
2. В окне **Новый элемент памяти** укажите следующие атрибуты:

- *Название*: название элемента памяти, обязательно для заполнения.
- *Номер*: внутренний ID, обязательно для заполнения, подставляется автоматически с возможностью редактирования.
- *Доступ*: тип доступа, обязательно для заполнения.
- *Пароль для записи*: пароль, который надо будет ввести, чтобы записать файл в элемент памяти.
- *Пароль для чтения*: пароль, который надо будет ввести, чтобы открыть файл из элемента памяти.
- *Действие*: способ изменения имеющихся в лицензии данных, обязательно для заполнения.

Доступные значения



Установка – позволяет добавить данные без удаления уже имеющихся в ячейках памяти, если не пересекаются смещения. Например: в ключе есть элементы памяти с параметром А на 8 байт, данные располагаются по адресам от 0 до 7.

При обновлении можно добавить параметр В на 8 байт, данные будут располагаться по адресам от 8 до 15, а это никак не затронет данные параметра А.

Перезапись – позволяет полностью перезаписать данные при обновлении уже имеющихся в ячейках памяти.

Удаление – позволяет удалить данные в ячейках памяти.

- *Автоматический размер*: размер элемента памяти в байтах. Если значение не указано, то система сама вычисляет размер на основании записанных в область памяти данных.
- *CRM ID*: ID аналогичного объекта в CRM системе.
- *Описание*: описание элемента памяти.

3. Добавьте хотя бы один параметр. Для этого в разделе **Параметры** нажмите **Добавить параметр**.

4. В окне **Новый параметр** укажите следующие атрибуты:

- *Название параметра*: название добавленного параметра, не является уникальным, обязательно для заполнения.
- *Описание*: описание параметра.
- *Смещение*: номер байта, начиная с которого будет записан параметр, обязательно для заполнения.
- *Тип*: тип данных параметра.
- *Размер*: размер параметра в байтах, обязательно для заполнения.
- *Значение*: значение параметра, текст в кодировке UTF-8.

5. Нажмите **Создать**. Строка параметра отобразится на странице элемента памяти в разделе **Параметры**.

6. Для завершения процесса создания элемента памяти нажмите **Создать область**.

Что дальше?

[Добавьте один или несколько элементов памяти →](#)